



モバイルチョイス・アップゲート ver. 2.0.5  
管理者向マニュアル ファイル管理編

Rev. 1.0

**Rakuten**  
**Communications**

楽天コミュニケーションズ株式会社

Chapter 1 はじめに .....	3
1. ご利用にあたって .....	4
Chapter 2 ファイル管理 .....	5
1. ユーザ管理／サービス編集 .....	6
2. CSV フォーマット .....	7
3. 設定／サービス設定 .....	8
4. 設定／アダプタ設定 .....	9
電話・メールでのお問い合わせ .....	11

# Chapter 1 はじめに

## 1. ご利用にあたって

本書は、モバイルチョイス・アップゲートの企業管理者の方にモバイルチョイス・アップゲートのユーザ管理あるいは各種運用管理を行っていただくための管理者画面操作マニュアルの中で、ファイル管理サービスに特化したマニュアルです。

ファイル管理サービス以外の内容については「モバイルチョイス・アップゲート 管理者向マニュアル」を参照してください。

## Chapter 2 ファイル管理

## 1. ユーザ管理／サービス編集

ユーザ情報参照画面上部の「サービス編集」をクリックしファイル管理サービスを選択すると次のユーザ（サービス設定）[編集]画面が表示されます。ここではユーザ単位のアクセス情報を設定することができます。

ユーザ(サービス設定)[編集]

詳細画面に戻る

サービス情報登録

サービス選択 (67) ファイル管理

サービス名 ファイル管理

ユーザ名

パスワード

ドメイン

ファイル一覧のソート方法

ファイル名(昇順)

ファイル名(降順)

日付(昇順)

日付(降順)

ショートカット1の表示名

ショートカット1のパス

ショートカット2の表示名

ショートカット2のパス

ショートカット3の表示名

ショートカット3のパス

ショートカット4の表示名

ショートカット4のパス

ショートカット5の表示名

ショートカット5のパス

サービス設定雛形 登録

初期化

「サービス設定雛形」をクリックすると、後述のサービス設定雛形（テンプレート）で設定された情報が転記されます。「初期化」をクリックすると、当該ユーザが端末からログインした時のトップ画面にそのサービスが表示されなくなります。

本設定は、CSV によるサービス設定一括アップロードにより複数ユーザ分をまとめて処理することも、エンドユーザが端末にて設定することも可能です。ただし、サービス設定が適用されていないサービスは端末からの設定ができません。



設定項目は CSV フォーマットと同じ構成なので、『CSV フォーマット』の頁をご確認ください。

## 2. CSV フォーマット

ファイル管理サービスを指定し、ダウンロードした CSV ファイルは次のフォーマットとなります。  
Excel あるいはエディタなどで編集することで、サービス設定一括アップロードでご利用いただけます。

フィールド	必須	文字数	文字種	備考
ユーザ ID	○			ダウンロードされた値をそのまま使用
メモ 1	×			未使用
メモ 2	×			未使用
メモ 3	×			未使用
サービス名	○	40	すべて	端末アプリでの当該サービス表示名
ユーザ名	×	100	英数記号	
パスワード	×	100	英数記号	
ドメイン	×	100	英数	
ファイル一覧のソート方法	×	1	数字	0:ファイル名(昇順) 1:ファイル名(降順) 2:日付(昇順) 3:日付(降順)
ショートカット 1 の表示名	×	100	すべて	端末アプリでの表示名
ショートカット 1 のパス	×	100	すべて	フォルダのパス
ショートカット 2 の表示名	×	100	すべて	端末アプリでの表示名
ショートカット 2 のパス	×	100	すべて	フォルダのパス
ショートカット 3 の表示名	×	100	すべて	端末アプリでの表示名
ショートカット 3 のパス	×	100	すべて	フォルダのパス
ショートカット 4 の表示名	×	100	すべて	端末アプリでの表示名
ショートカット 4 のパス	×	100	すべて	フォルダのパス
ショートカット 5 の表示名	×	100	すべて	端末アプリでの表示名
ショートカット 5 のパス	×	100	すべて	フォルダのパス

### 3. 設定／サービス設定

全ユーザ共通の情報を雛形（テンプレート）として登録することができます。

ユーザのサービス設定を手動で行う際には、テンプレートの適用により共通設定項目の入力を省略することができます。サービス情報のエクスポートでは、サービス情報未設定のユーザに雛形が適用された状態で CSV のダウンロードが行われます。

サービス名は各画面でのサービス選択及びユーザに設定するサービス名のデフォルトで使用されます。

#### サービス設定

サービス情報設定   サービス雛形管理   サービスセット管理

サービス選択 (67) ファイル管理

サービスの自動関連付け設定

ユーザ新規登録時に自動関連付け  する  しない

サービス名

サービス名 ファイル管理

サービス設定雛形

ユーザ名

パスワード

ドメイン

ファイル一覧のソート方法  ファイル名(昇順)  
 ファイル名(降順)  
 日付(昇順)  
 日付(降順)

ショートカット1の表示名

ショートカット1のパス

ショートカット2の表示名

ショートカット2のパス

ショートカット3の表示名

ショートカット3のパス


ショートカット4の表示名


ショートカット4のパス

ショートカット5の表示名

ショートカット5のパス

更新

 ユーザ名にはドメイン名を含めないでください。

 設定項目は CSV フォーマットと同じ構成なので、『CSV フォーマット』の頁をご確認ください。



## 4. 設定／アダプタ設定

サービスに対する全ユーザ共通の設定を行います。

アダプタ設定一覧画面の「詳細」をクリックすると次のアダプタ設定画面が表示されます。

アダプタ

アダプタ選択 (10) ファイル管理

接続先	認証方式	<input checked="" type="radio"/> NTLM認証 <input type="radio"/> Kerberos認証
	共有フォルダ参照先	<input checked="" type="radio"/> アダプタ設定のみ参照 <input type="radio"/> サービス設定を優先して参照
	共有フォルダ	<input type="text"/>
	フォルダ名称参照先	<input checked="" type="radio"/> アダプタ設定のみ参照 <input type="radio"/> サービス設定を優先して参照
	フォルダ名称	<input type="text" value="共有フォルダ"/>
	ドメイン	<input type="text"/>
	KDC(ドメインコントローラ)	<input type="text"/>
	REALM(ネットワークドメイン)	<input type="text"/>
	SMBバージョン	<input checked="" type="radio"/> SMB1 <input type="radio"/> SMB2
ショートカット	ショートカットフォルダ名称	<input type="text" value="ショートカット"/>
フォルダ上限値	フォルダ取得階層数(最大20)	<input type="text" value="5"/>
	フォルダ取得件数(最大300)	<input type="text" value="300"/>
	サブフォルダ取得件数(最大20)	<input type="text" value="300"/>
ファイル上限値	ファイル取得件数(最大50)	<input type="text" value="50"/>
認証情報	認証情報連携	<input checked="" type="radio"/> 連携しない <input type="radio"/> IDとPASSWORDを連携 <input type="radio"/> PASSWORDだけ連携

更新時に導通確認を行う

更新

接続先	認証方式	NTLM 認証/Kerberos 認証を指定
	共有フォルダ参照先	ユーザのサービス設定で設定した共有フォルダを優先するかを指定
	共有フォルダ	共有フォルダの UNC 名 (¥¥サーバ¥共有名(¥フォルダ名)) を指定
	フォルダ名称参照先	ユーザのサービス設定で設定したフォルダ名称を優先するかを指定
	フォルダ名称	共有フォルダの名称
	ドメイン	ドメイン名を指定
	KDC(ドメインコントローラ)	Kerberos 認証時のドメインコントローラを指定
	REALM(ネットワークドメイン)	Kerberos 認証時のネットワークドメイン
	SMB バージョン	<p>ファイルサーバ接続時に使用する SMB(Server Message Block) プロトコルのバージョンを指定します。</p> <p>SMB1 : SMB 1.0 SMB2 : SMB 2.0 以降</p> <p>SMB2 を利用する場合、共有フォルダに設定する UNC 名には共有名が含まれている必要があります。「¥¥192.168.0.123」のようにサーバ名だけの UNC 名を設定した場合、ファイルサーバに接続することができませんのでご注意ください。</p>
ショートカット	ショートカットフォルダ名称	端末アプリに表示するショートカットフォルダの名称を指定
フォルダ上限値	フォルダ取得件数	フォルダ取得数 (最大値は 300)
	フォルダ取得階層数	フォルダ階層数 (最大値は 20)
	サブフォルダ取得件数	サブフォルダ取得数(最大値は 300)
ファイル上限値	ファイル取得件数	フォルダ単位のファイル取得件数 (最大値は 50)
認証情報	認証情報連携	端末ログイン時の ID・パスワードで認証を行うかを指定

## 電話・メールでのお問い合わせ

モバイルチョイス・アップゲートについてご不明な点やご相談につきましては、下記のお問い合わせ先をご利用下さい。

モバイルチョイス・アップゲート テクニカルサポートセンター

**電話： 050-5835-1936**

**MAIL: [mcappgate\\_support@comm.rakuten.co.jp](mailto:mcappgate_support@comm.rakuten.co.jp)**

**営業時間： 平日 9:00～17:30(土日祝日、年末年始を除く)**

以上