



モバイルチョイス・アップゲート ver. 2.0.4
管理者向マニュアル モバチョ 050 編

Rev. 1.3

**Rakuten
Communications**

楽天コミュニケーションズ株式会社

Chapter 1 はじめに	3
1. ご利用にあたって	4
Chapter 2 モバチヨ 050	5
1. ユーザ管理／サービス編集	6
2. CSV フォーマット	7
3. 設定／サービス設定	9
4. 設定／アダプタ設定	11
電話・メールでのお問い合わせ	12

Chapter 1 はじめに

1. ご利用にあたって

本書は、モバイルチョイス・アップゲートの企業管理者の方にモバイルチョイス・アップゲートのユーザ管理あるいは各種運用管理を行っていただくための管理者画面操作マニュアルの中で、モバイルチョイス 050(モバチョ 050)サービスに特化したマニュアルです。

モバチョ 050 サービス以外の内容については「モバイルチョイス・アップゲート 管理者向マニュアル」を参照してください。

Chapter 2 モバチヨ 050

1. ユーザ管理／サービス編集

ユーザ情報参照画面上部の「サービス編集」をクリックしモバチャ050 サービスを選択すると次のユーザ（サービス設定）【編集】画面が表示されます。ここではユーザ単位のアクセス情報を設定することができます。

ユーザー(サービス設定)【編集】

詳細画面に戻る

サービス情報登録

サービス選択 (9) モバチャ050

サービス名 モバチャ050

着信通知 通知しない
 通知する

電話番号

SIPサーバアドレス

SIPサーバポート 5060

SIPドメイン

SIPアカウントID

SIPパスワード

付随サービスパスワード

ガイダンス設定 転送先電話番号へ転送
 ガイダンス001
 ガイダンス002
 ガイダンス003

転送先電話番号

転送時間(秒) 4

無条件転送を有効にする

転送登録状態 OK

電話発信

電話発信ラベル 電話発信

Jabberメール送信

Jabberメール送信ラベル Jabberチャット

モバチャ発信

モバチャ発信ラベル モバチャ発信

モバチャ050発信

モバチャ050発信ラベル モバチャ050発信

通話録音

通話録音ラベル 通話録音

着信音パターン なし
 パターン1
 パターン2
 パターン3
 パターン4
 パターン5

サービス設定雛形 登録

初期化

「サービス設定雛形」をクリックすると、後述のサービス設定雛形（テンプレート）で設定された情報が転記されます。「初期化」をクリックすると、当該ユーザが端末からログインした時のトップ画面にそのサービスが表示されなくなります。

本設定は、CSV によるサービス設定一括アップロードにより複数ユーザ分をまとめて処理することも、エンドユーザが端末にて設定することも可能です。ただし、サービス設定が適用されていないサービスは端末からの設定ができません。



設定項目は CSV フォーマットと同じ構成なので、『CSV フォーマット』の頁をご確認ください。

2. CSV フォーマット

モバチヨ 050 サービスを指定し、ダウンロードした CSV ファイルは次のフォーマットとなります。Excel あるいはエディタなどで編集することで、サービス設定一括アップロードでご利用いただけます。

フィールド	必須	文字数	文字種	備考
ユーザ ID	○			ダウンロードされた値をそのまま使用
メモ 1	×			未使用
メモ 2	×			未使用
メモ 3	×			未使用
サービス名	○	40	すべて	端末アプリでの当該サービス表示名
着信通知	○		ON/OFF	着信通知を受ける場合は ON
電話番号	○	15	英数記号	着信通知を受けたい 050 電話番号 モバチヨ 050 開始案内書に記載されている「IP 加入者電話番号」の電話番号
SIP サーバアドレス	×	100	英数記号	モバチヨ 050 開始案内書に記載されている「SIP プロキシサーバ」の IP アドレス
SIP サーバポート	×	10	数値	変更不要(5060)
SIP ドメイン	×	100	英数記号	モバチヨ 050 開始案内書に記載されている「SIP ドメイン」の値
SIP アカウント ID	×	100	英数記号	着信通知を受けたい 050 電話番号の「アカウント ID」の値
SIP パスワード	×	100	英数記号	着信通知を受けたい 050 電話番号の「IP 加入者電話パスワード」の値
付加サービスパスワード	×	100	英数記号	着信通知を受けたい 050 電話番号の「付加サービスパスワード」の値
ガイダンス設定	○	8	transfer/ guide001/ guide002/ guide003	転送先電話番号へ転送する (transfer) か発信元へガイダンスを流すか設定する (guide001 ~ guide003)
転送先電話番号	×	100	英数記号	★プラン A 契約のみ、プラン C 契約はなし 着信を受けたい 050 電話番号に電話着信した場合に転送される電話番号
転送時間(秒)	×	10	数値	★プラン A 契約のみ、プラン C 契約はなし 着信を受けたい 050 電話番号に着信を受けたて、設定された転送先電話番号へ転送される秒数
無条件転送を有効にする	×		ON/OFF	★プラン A 契約のみ、プラン C 契約はなし モバチヨ 050 サービスをやめ、無条件転送を利用する場合に ON にして登録する。

転送登録状態	×	100	英数記号	★プラン A 契約のみ、プラン C 契約はなし 転送番号が設定できたかを表します。 (CSV から登録した場合、非同期で登録されるため、暫くしてからこの項目をみて転送登録できたか確認します。)
電話発信	○	1	ON/OFF	アプリケーションで電話番号をタップしたとき選択できる発信方法に「電話発信」を追加する場合は ON
電話発信ラベル	×	100	すべて	その電話番号タップ時のアクションシートの表示名
モバチヨ発信	○	1	ON/OFF	アプリケーションで電話番号をタップしたとき選択できる発信方法に「モバチヨ発信」(「003766」+電話番号発信)を追加する場合は ON
モバチヨ発信ラベル	×	100	すべて	その電話番号タップ時のアクションシートの表示名
モバチヨ 050 発信	○	1	ON/OFF	アプリケーションで電話番号をタップしたとき選択できる発信方法に「モバチヨ 050 発信」(「003767」+電話番号発信)を追加する場合は ON
モバチヨ 050 発信ラベル	×	100	すべて	その電話番号タップ時のアクションシートの表示名
通話録音	○	1	ON/OFF	アプリケーションで電話番号をタップしたとき選択できる発信方法に「通話録音」(「0037690」+電話番号発信)を追加する場合は ON
通話録音ラベル	×	100	すべて	その電話番号タップ時のアクションシートの表示名
着信音パターン	○	10	none/ sound1. wav/ sound2. wav/ sound3. wav/ sound4. wav/ sound5. wav	着信時の着信音パターンを設定する none: なし(端末のデフォルト着信音) sound1. wav: パターン 1 sound2. wav: パターン 2 sound3. wav: パターン 3 sound4. wav: パターン 4 sound5. wav: パターン 5

3. 設定／サービス設定

全ユーザ共通の情報を雛形（テンプレート）として登録することができます。

ユーザのサービス設定を手動で行う際には、テンプレートの適用により共通設定項目の入力を省略することができます。サービス情報のエクスポートでは、サービス情報未設定のユーザに雛形が適用された状態で CSV のダウンロードが行われます。

サービス名は各画面でのサービス選択及びユーザに設定するサービス名のデフォルトで使用されます。

サービス設定

サービス情報設定 | サービス雛形管理 | サービスセット管理

サービス選択 (9) モバチヨ050

サービスの自動関連付け設定

ユーザ新規登録時に自動関連付け する しない

サービス名

サービス名 モバチヨ050

サービス設定雛形

着信通知 通知しない
 通知する

電話番号

SIPサーバアドレス

SIPサーバポート 5060

SIPドメイン

SIPアカウントID

SIPパスワード

SIPパスワード変更

ガイダンス設定 転送先電話番号へ転送
 ガイダンス001
 ガイダンス002
 ガイダンス003

付加サービスパスワード

付加サービスパスワード変更

転送先電話番号

転送時間(秒) 4

無条件転送を有効にする

転送登録状態

電話発信

電話発信ラベル 電話発信

Jabberメール送信

Jabberメール送信ラベル Jabberチャット

モバチヨ発信

モバチヨ発信ラベル モバチヨ発信

モバチヨ050発信

モバチヨ050発信ラベル モバチヨ050発信

通話録音

通話録音ラベル 通話録音

着信音パターン なし
 パターン1
 パターン2
 パターン3
 パターン4
 パターン5

更新



設定項目は CSV フォーマットと同じ構成なので、『CSV フォーマット』の頁をご確認ください。

4. 設定／アダプタ設定

サービスに対する全ユーザ共通の設定を行います。

アダプタ設定一覧画面の「詳細」をクリックすると次のアダプタ設定画面が表示されます。

1. アダプタ

アダプタ設定

[アダプター一覧に戻る](#)

アダプタ

アダプタ選択

履歴	接続先URL	
<input type="checkbox"/>		更新時に導通確認を行う

[更新](#)

アダプタ		
履歴	接続先 URL	履歴 DB の接続先ホストを指定します

2. プッシュ通知

プッシュ通知

プッシュ通知方法選択

[更新](#)

プッシュ通知	
プッシュ通知方法選択	プッシュ通知方法を選択します。



Push 通知を送信するにはプッシュ通知方式選択を設定なしから変更しておく必要があります。

電話・メールでのお問い合わせ

モバイルチョイス・アップゲートについてご不明な点やご相談につきましては、下記のお問い合わせ先をご利用下さい。

モバイルチョイス・アップゲート テクニカルサポートセンター

電話： 050-5835-1936

MAIL: mcappgate_support@comm.rakuten.co.jp

営業時間： 平日 9:00～17:30(土日祝日、年末年始を除く)

以上